



Modifier l'adresse IP sur Windows XP

>>> Comment modifier son adresse IP

Description :

On vous demande de changer votre adresse IP ? Mais qu'est ce qu'une adresse IP ? Comment et où change-t-on ces drôles d'adresses ? Toutes les réponses dans cet article.

Modifier l'adresse IP sur Windows XP

>>> Comment modifier son adresse IP

Une **adresse IP** est un numéro d'identification qui est attribué à chaque interface d'appareil qui est connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol (IP). Il existe des adresses IP de version 4 et de version 6. La version 4 est actuellement la plus utilisée : elle est généralement représentée en notation décimale avec quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points, ce qui donne par exemple : 213.186.33.19.

Pour changer son adresse IP :

Cliquer sur **Démarrer** puis **Panneau de configuration**.



Pour simplifier la tâche, cliquer sur **Basculer vers l'affichage classique**.



Cliquer sur **Connexions réseau**.




Dans la fenêtre qui s'ouvre à vous, vous aurez vos différentes interfaces réseau qui s'afficheront. Repérer et sélectionner l'interface avec laquelle vous est connecté :

- si vous êtes connecté via un câble, l'interface sera du style : Connexion au réseau local
- Si vous êtes connecté via le wifi, l'interface sera du style : Connexion sans fil

Faites un clic droit sur votre interface, puis cliquer sur **Propriétés**.



Sélectionner **Protocole internet (TCP/IP)** et cliquer sur **Propriétés**.




Cliquer sur **Utiliser l'adresse IP suivante**.

Taper les valeurs souhaité, sachant que vous devez au minimum entrer des valeurs pour Adresse IP et Masque de sous-réseau.

La passerelle par défaut correspond à l'adresse IP de votre BOX (Livebox, Neufbox, Freebox, ...).

L'adresse du serveur DNS correspond à l'adresse d'un serveur qui va faire la liaison entre un nom comme <http://www.google.fr> et son adresse IP : 209.85.147.104. Vous pouvez mettre comme valeur :

- L'adresse IP de votre BOX
- L'adresse IP du serveur DNS de Google qui est : 8.8.8.8
- L'adresse IP du serveur DNS de votre FAI (Fournisseur d'accès Internet)



Pour finir cliquer sur OK est fermer toutes les fenêtres.

